

## Comment accéder aux différentes options avec un ordinateur fonctionnant sous Windows ?

Avant toute chose, il faut se rendre dans le **panneau de configuration** qui doit être en affichage « Classique », « Icône » ou « Liste ».

- Sous XP : Panneau de configuration / Basculer sur l'affichage classique
- Sous Vista et 7 : Panneau de configuration / Afficher par / Petites (ou grandes) icônes
- Sous 8 : Panneau de configuration / Afficher par / Liste

### Améliorer les paramètres d'affichage

#### Contraste élevé

Pour augmenter le contraste des couleurs du texte et des images à l'écran pour les rendre plus facile à distinguer et à identifier

XP	Vista	7	8
Panneau de configuration / Options d'accessibilité / Affichage / Contraste élevé / Cocher la case « utiliser le contraste élevé » / Choisir le type de contraste voulu en allant dans les paramètres / Valider en appuyant sur OK	Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Améliorer la lisibilité de l'ordinateur / Contraste élevé / Cliquer sur « Choisir un jeu de couleurs à contraste élevé » / Choisir un modèle de couleurs dans le menu déroulant / Valider par OK / Cliquer sur « Appliquer » et « Enregistrer »	Panneau de configuration / Apparence et personnalisation / Personnalisation / Cliquer sur un thème de base et à contraste élevé	Panneau de configuration / Apparence et personnalisation / Personnalisation / Cliquer sur un thème de base et à contraste élevé

#### Curseur de texte, épaisseur, clignotement

Pour augmenter l'épaisseur du curseur du texte et régler sa vitesse de clignotement afin qu'il soit plus lisible

XP	Vista	7	8
Panneau de configuration / Options d'accessibilité / Affichage / Options du curseur / Régler la fréquence de clignotement / Régler la largeur / Valider en cliquant sur OK	<p><u>Epaisseur :</u> Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Améliorer la lisibilité de l'ordinateur / Rendre les éléments plus faciles à voir / Cocher la case « Rendre le rectangle de focus plus épais »</p> <p><u>Fréquence de clignotement :</u> Panneau de configuration / Clavier / Fréquence de clignotement du curseur / Régler à l'aide du curseur la vitesse entre « Aucun » et « Rapide » / Valider par OK</p>	<p><u>Epaisseur :</u> Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Améliorer la lisibilité de l'ordinateur / Rendre les éléments plus faciles à voir / Cocher la case « Rendre le rectangle de focus plus épais »</p> <p><u>Fréquence de clignotement :</u> Panneau de configuration / Clavier / Fréquence de clignotement du curseur / Régler à l'aide du curseur la vitesse entre « Aucun » et « Rapide » / Valider par OK</p>	<p><u>Epaisseur :</u> Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Améliorer la lisibilité de l'ordinateur / Rendre les éléments plus faciles à voir / Cocher la case « Rendre le rectangle de focus plus épais »</p> <p><u>Fréquence de clignotement :</u> Panneau de configuration / Clavier / Fréquence de clignotement du curseur / Régler à l'aide du curseur la vitesse entre « Aucun » et « Rapide » / Valider par OK</p>

#### Taille du pointeur

Pour augmenter la taille du pointeur de la souris

XP	Vista	7	8
Menu Démarrer / Tous les programmes / Accessoires / Accessibilité / Assistant Accessibilité / Suivant / Utiliser la taille de texte habituelle pour les fenêtres / Cocher la case « Modifier la taille de police » et cliquer	Panneau de configuration / Souris / Pointeur / Modèle / Sélectionner un modèle de curseur dans le menu déroulant / Appliquer et OK  OU	Panneau de configuration / Souris / Pointeur / Modèle / Sélectionner un modèle de curseur dans le menu déroulant / Appliquer et OK  OU	Panneau de configuration / Souris / Pointeur / Modèle / Sélectionner un modèle de curseur dans le menu déroulant / Appliquer et OK  OU

sur Suivant / Cocher la case « Je suis malvoyant ou j'ai des difficultés pour voir ce qui est affiché à l'écran » et Suivant / Suivant / Suivant / Suivant / Sélectionner un pointeur de souris avec la taille et la couleur qui vous conviennent / Suivant / Suivant / Terminer	Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Rendre la souris plus facile à utiliser / Pointeurs de souris / Changer la couleur et la taille des pointeurs de la souris / Appliquer puis OK	Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Rendre la souris plus facile à utiliser / Pointeurs de souris / Changer la couleur et la taille des pointeurs de la souris / Appliquer puis OK	Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Rendre la souris plus facile à utiliser / Pointeurs de souris / Changer la couleur et la taille des pointeurs de la souris / Appliquer puis OK
<b>Apparence de la barre de défilement (ascenseur)</b> Pour agrandir la barre de défilement des fenêtres			
XP	Vista	7	8
Menu Démarrer / Tous les programmes / Accessoires / Accessibilité / Assistant Accessibilité / Suivant / Utiliser la taille de texte habituelle pour les fenêtres / Cocher la case « Modifier la taille de police » et Suivant / Cocher la case « Je suis malvoyant ou j'ai des difficultés pour voir ce qui est affiché à l'écran » et Suivant / Sélectionnez la barre de défilement et la taille de bordures de fenêtre que vous désirez et Suivant / Suivant / Suivant / Suivant / Terminer	Panneau de configuration / Personnalisation / Cliquer sur Couleur et apparence des fenêtres / Cliquer sur « Ouvrir les propriétés d'apparence classique pour des options de couleurs supplémentaires » / Modèles de couleurs / Cliquer sur le bouton « Avancé » / Dans « Élément » Sélectionner « Barre de défilement » dans le menu déroulant / Ajuster la taille souhaitée / Valider par OK à chaque fois.	Panneau de configuration / Personnalisation / Cliquer sur Couleur de la fenêtre / Cliquer sur paramètres avancés... / Dans « Élément » Sélectionner « Barre de défilement » dans le menu déroulant / Ajuster la taille souhaitée / Cliquer sur Appliquer.	Pas possible sur Windows 8
<b>Apparence de la barre des menus</b> Pour agrandir la police des barres des menus des applications et le libellé des icônes			
XP	Vista	7	8
Panneau de configuration / Affichage / Apparence / Taille de police / Sélectionner « Grandes polices ou Très grandes polices » / Valider sur OK	Panneau de configuration / Personnalisation / Cliquer sur Couleur et apparence de fenêtre / Cliquer sur « Ouvrir les propriétés d'apparence classique pour des options de couleurs supplémentaires » / Cliquer « Avancé » / Sélectionner la partie à modifier dans la fenêtre en cliquant dessus ou dans « Élément » sélectionner la partie à modifier dans le menu déroulant / Ajuster la taille, la taille de la police, la couleur souhaitée / Valider par OK à chaque fois.	Panneau de configuration / Personnalisation / Cliquer sur Couleur de la fenêtre / Cliquer sur paramètres avancés... / Sélectionner la partie à modifier dans la fenêtre en cliquant dessus ou dans « Élément » sélectionner la partie à modifier dans le menu déroulant / Ajuster la taille, la taille de la police, la couleur souhaitée / Valider par OK à chaque fois.	Panneau de configuration / Option d'ergonomie / Améliorer la lisibilité de l'ordinateur / Aggrandir les éléments affichés à l'écran / Cliquer sur « Changer la taille du texte et des icônes » / Sélectionner un élément spécifique dans le menu déroulant / Choisir une police dans le menu déroulant / Valider par « Appliquer » NB : possibilité de mettre en gras
<b>Taille des icônes</b> Pour agrandir la taille des icônes			
XP	Vista	7	8
Menu Démarrer / Tous les Programmes / Accessoires / Accessibilité / Assistant Accessibilité / Suivant / Utiliser la taille de texte habituelle pour les fenêtres /	Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Améliorer la lisibilité de l'ordinateur / Aggrandir les éléments affichés à l'écran / Cliquer sur « Changer la	Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Améliorer la lisibilité de l'ordinateur / Aggrandir les éléments affichés à l'écran / Cliquer sur « Changer la	Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Améliorer la lisibilité de l'ordinateur / Aggrandir les éléments affichés à l'écran / Cliquer sur « Changer la taille

<p>Cocher la case « Modifier la taille de police » et Suivant / Cocher la case « Je suis malvoyant ou j'ai des difficultés pour voir ce qui est affiché à l'écran » et Suivant / Sélectionnez la taille l'icône que vous souhaitez et Suivant / Suivant / Suivant / Suivant / Terminer</p>	<p>taille du texte et des icônes » / Choisir une échelle plus grande afin de rendre le texte plus lisible / Valider par Ok</p> <p>NB : Pour personnaliser la taille (avant de choisir l'échelle) : cliquer sur définir la taille du texte personnalisé PPP / Valider par OK</p>	<p>taille du texte et des icônes » / Choisir une échelle plus grande afin de rendre le texte plus lisible / Cliquer sur Appliquer.</p> <p>NB : Pour personnaliser la taille (avant de choisir l'échelle) : cliquer sur définir la taille du texte personnalisé PPP / Valider par OK</p>	<p>du texte et des icônes » / Choisir une échelle plus grande afin de rendre le texte plus lisible / Cliquer sur Appliquer.</p> <p>Ou</p> <p>Cliquer sur « Options de dimensionnement personnalisé » / choisir le dimensionnement / Cliquer sur OK / Cliquer sur Appliquer.</p>
--	---	---	---

### Loupe

Pour agrandir une partie de l'écran. Le grossissement est réglable

XP	Vista	7	8
<p>Menu démarrer / Tous les Programmes / Accessoires / Accessibilité / Loupe</p>	<p>Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Rendre votre ordinateur plus facile à utiliser / Accès rapide aux outils courants / Activer la loupe</p>	<p>Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Rendre votre ordinateur plus facile à utiliser / Accès rapide aux outils courants / Activer la loupe</p>	<p>Applications / Options d'ergonomie / Cliquer sur « Loupe »</p>

### Narrateur

Pour lire certaines informations de l'écran à l'aide d'une synthèse vocale

XP	Vista	7	8
<p>Menu Démarrer / Exécuter / taper « narrator » à côté d'ouvrir / Valider par Ok</p>	<p>Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Rendre votre ordinateur plus facile à utiliser / Accès rapide aux outils courants / Activer le narrateur.</p>	<p>Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Rendre votre ordinateur plus facile à utiliser / Accès rapide aux outils courants / Activer le narrateur</p>	<p>Applications / Options d'ergonomie / Cliquer sur « Narrateur »</p>

## Améliorer le déplacement de la souris

### Verrouiller le clic

Pour sélectionner ou effectuer un glisser – déplacer sans avoir à maintenir le bouton de la souris enfoncé

XP	Vista	7	8
<p>Panneau de configuration / Souris / Bouton / Verrouillage du clic / Cocher la case « Activer le verrouillage du clic »</p>	<p>Panneau de configuration / Souris / Bouton / Verrouillage du clic / Cocher la case « activer le verrouillage du clic » / Valider par Ok</p>	<p>Panneau de configuration / Souris / Bouton / Verrouillage du clic / Cocher la case « Activer le verrouillage du clic » / Valider par Ok</p>	<p>Panneau de configuration / Souris / Bouton / Verrouillage du clic / Cocher la case « Activer le verrouillage du clic » / Valider par Ok</p>

### Ouvrir des dossiers par simple clic

Pour ouvrir les dossiers à l'aide d'un simple clic. Remplace le double – clic par un simple – clic

XP	Vista	7	8
<p>Panneau de configuration / Option des dossiers / Général / Cocher « Ouvrir les éléments par simple – clic » / Valider par Ok</p>	<p>Panneau de configuration / Option des dossiers / Général / Cocher « Ouvrir les éléments par simple – clic » / Valider par Ok</p>	<p>Panneau de configuration / Option des dossiers / Général / Cocher « Ouvrir les éléments par simple – clic » / Valider par Ok</p>	<p>Panneau de configuration / Option des dossiers / Général / Cocher « Ouvrir les éléments par simple – clic » / Valider par Ok</p>

### Vitesse du double – clic

Pour régler la temporisation entre les deux clics du double – clic pour l'ouverture des dossiers

XP	Vista	7	8
<p>Panneau de configuration / Souris / Bouton / Vitesse du double –clic / Régler la</p>	<p>Panneau de configuration / Souris / Bouton / Vitesse du double –clic / Régler la</p>	<p>Panneau de configuration / Souris / Bouton / Vitesse du double –clic / Régler la</p>	<p>Panneau de configuration / Souris / Bouton / Vitesse du double –clic / Régler la</p>

vitesse entre lent et rapide / Valider par Ok.	vitesse entre lent et rapide / Valider par Ok.	vitesse entre lent et rapide / Valider par Ok.	vitesse entre lent et rapide / Valider par Ok.
<b>Vitesse du pointeur</b>			
Pour régler la vitesse du pointeur de la souris			
<b>XP</b>	<b>Vista</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Panneau de configuration / Souris / Option du pointeur / Mouvement du pointeur / Sélectionner une vitesse du pointeur / Valider par Ok	Panneau de configuration / Souris / Option du pointeur / Mouvement du pointeur / Sélectionner une vitesse du pointeur / Valider par Ok	Panneau de configuration / Souris / Option du pointeur / Mouvement du pointeur / Sélectionner une vitesse du pointeur / Valider par Ok	Panneau de configuration / Souris / Option du pointeur / Mouvement du pointeur / Sélectionner une vitesse du pointeur / Valider par Ok
<b>Inverser clic gauche et clic droit</b>			
Pour inverser les deux clics.			
<b>XP</b>	<b>Vista</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Panneau de configuration / Souris / Boutons / Bouton droit / Sélectionner clic / Valider par Ok	Panneau de configuration / Souris / Boutons / Sélectionner Gaucher / Valider par Ok	Panneau de configuration / Souris / Boutons / Sélectionner Gaucher / Valider par Ok	Panneau de configuration / Souris / Boutons / Cocher la case « Inverser le bouton principal et secondaire » / Valider par Ok
<b>Touches souris</b>			
Pour utiliser le pavé numérique du clavier comme souris			
<b>XP</b>	<b>Vista</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Panneau de configuration / Options d'accessibilité / Souris / Cocher la case « Utiliser les touches souris » / Valider par Ok  NB : Dans paramètres des touches souris, le fait de cocher la case « utiliser les touches souris lorsque Verr. Num. est Inactive » permet de garder les chiffres sur le pavé numérique	Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Rendre la souris plus facile à utiliser / Contrôler la souris avec le clavier / Cocher la case « Activer les touches souris » / Valider par Appliquer et Enregistrer  NB : Dans configurer les touches souris, le fait de cocher la case « utiliser les touches souris lorsque Verr. Num. est désactivé » permet de garder les chiffres sur le pavé numérique	Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Rendre la souris plus facile à utiliser / Contrôler la souris avec le clavier / Cocher la case « Activer les touches souris » / Valider par Appliquer et OK  NB : Dans configurer les touches souris, le fait de cocher la case « utiliser les touches souris lorsque Verr. Num. est désactivé » permet de garder les chiffres sur le pavé numérique	Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Rendre la souris plus facile à utiliser / Contrôler la souris avec le clavier / Cocher la case « Activer les touches souris » / Valider par Appliquer et OK  NB : Dans configurer les touches souris, le fait de cocher la case « utiliser les touches souris lorsque Verr. Num. est désactivé » permet de garder les chiffres sur le pavé numérique

<b>Améliorer la saisie de texte</b>			
<b>Touches rémanentes</b>			
Pour réaliser des combinaisons de touches (Maj., Ctrl, Alt, ou touches Windows) en appuyant sur une touche à la fois			
<b>XP</b>	<b>Vista</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Panneau de configuration / Options d'accessibilité / Clavier / Touches rémanentes / Cocher la case « utiliser les touches rémanentes » / Valider par Ok	Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Rendre le clavier plus facile à utiliser / Rendre la saisie plus facile / Cocher la case « Activer les touches rémanentes » / Valider par Ok	Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Rendre le clavier plus facile à utiliser / Rendre la saisie plus facile / Cocher la case « Activer les touches rémanentes » / Valider par Ok	Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Rendre le clavier plus facile à utiliser / Rendre la saisie plus facile / Cocher la case « Activer les touches rémanentes » / Valider par Ok
<b>Touches filtres</b>			
Pour ignorer les frappes brèves ou répétées ou pour diminuer la fréquence de répétition			
<b>XP</b>	<b>Vista</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Panneau de configuration / Options d'accessibilité / Clavier / Touches filtres /	Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Rendre le clavier plus facile à	Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Rendre le clavier plus facile à	Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Rendre le clavier plus facile à

<p>Cocher « utiliser les touches filtres » / Valider par Ok</p> <p>NB : Dans Paramètres des touches filtres, possibilité de régler la répétition</p>	<p>utiliser / Rendre la saisie plus facile / Cocher la case « Activer les touches filtres » / Valider par Ok</p> <p>NB : Dans Configurer les touches filtres, puis options des filtres, possibilité de régler la durée de prise en compte des répétitions</p>	<p>utiliser / Rendre la saisie plus facile / Cocher la case « Activer les touches filtres » / Valider par Ok</p> <p>NB : Dans Configurer les touches filtres, puis options des filtres, possibilité de régler la durée de prise en compte des répétitions</p>	<p>utiliser / Rendre la saisie plus facile / Cocher la case « Activer les touches filtres » / Valider par Ok</p> <p>NB : Dans Configurer les touches filtres, puis options des filtres, possibilité de régler la durée de prise en compte des répétitions</p>
--	---	---	---

### Temps d'appui avant répétition

Pour régler le délai avant la répétition d'une touche clavier et sa fréquence

XP	Vista	7	8
Panneau de configuration / Clavier / Vitesse / Régler le délai avant répétition / Régler la fréquence de répétition / Valider par Ok	Panneau de configuration / Clavier / Vitesse / Régler le délai avant répétition / Régler la fréquence de répétition / Valider par Ok	Panneau de configuration / Clavier / Vitesse / Régler le délai avant répétition / Régler la fréquence de répétition / Valider par Ok	Panneau de configuration / Clavier / Vitesse / Régler le délai avant répétition / Régler la fréquence de répétition / Valider par Ok

### Clavier visuel

Pour afficher un clavier visuel pour la saisie de texte à l'aide d'un dispositif de pointage

XP	Vista	7	8
<p>Menu démarrer / Tous les programmes / Accessoires / Accessibilité / Clavier</p> <p>NB : Pour créer un raccourci du clavier visuel sur le bureau / faire un clic droit sur clavier visuel / envoyer vers / Bureau (créer un raccourci)</p>	<p>Tous les programmes / Accessoires / Outils d'ergonomie / Clavier Visuel</p> <p>NB : Pour créer un raccourci du clavier visuel sur le bureau / faire un clic droit sur clavier visuel / envoyer vers / Bureau (créer un raccourci)</p> <p>Ou</p> <p>Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Rendre votre ordinateur plus facile à utiliser / Accès rapide aux outils courants / Activer le clavier visuel</p>	<p>Tous les programmes / Accessoires / Options d'ergonomie / Clavier visuel</p> <p>NB : Pour créer un raccourci du clavier visuel sur le bureau / faire un clic droit sur clavier visuel / envoyer vers / Bureau (créer un raccourci)</p> <p>Ou</p> <p>Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Rendre votre ordinateur plus facile à utiliser / Accès rapide aux outils courants / Activer le clavier visuel</p>	<p>Applications / Option d'ergonomie / Cliquer sur « Clavier visuel »</p>

### Reconnaissance vocale

Pour utiliser l'ordinateur et entrer du texte à l'aide d'une reconnaissance vocale

XP	Vista	7	8
Pas de reconnaissance vocale	<p>Panneau de configuration / Synthèse vocale / Reconnaissance Vocale / Cliquer sur le bouton « Nouveau » pour créer un nouveau profil / Cliquer sur le bouton « Apprentissage » pour enregistrer votre voix afin d'augmenter la reconnaissance</p>	<p>Panneau de configuration / Reconnaissance vocale / Options vocales avancées / Reconnaissance vocale / Profils de reconnaissance vocale / Cliquer sur le bouton « Nouveau » pour créer un nouveau profil / Cliquer sur le bouton « Apprentissage » pour enregistrer votre voix afin d'augmenter la reconnaissance</p> <p>Ou</p>	<p>Applications / Options d'ergonomie / Cliquer sur « Reconnaissance vocale de Windows »</p> <p>Suivre les indications pour configurer la reconnaissance vocale</p>



		<p>Tous les programmes / Accessoires / Options d'ergonomie / Reconnaissance vocale</p> <p>NB : Pour créer un raccourci de la reconnaissance vocale sur le bureau, faites un clic droit sur la reconnaissance vocale / envoyer vers / Bureau (créer un raccourci)</p>	
--	--	--	--

Sons			
Signaux visuels à la place des sons			
Pour remplacer les sons d'avertissement de Windows par des signaux visuels			
XP	Vista	7	8
<p>Panneau de configuration / Options d'accessibilité / Son / Sons visuels / Cocher la case « utiliser les sons visuels / Choisir l'avertissement visuel dans le menu déroulant / Valider par Ok</p>	<p>Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Remplacer les sons par d'autres méthodes écrites et visuelles / Cocher la case « Activer les notifications visuelles pour les sons (son visuel) » / Valider par Appliquer et Enregistrer</p>	<p>Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Remplacer les sons par d'autres méthodes écrites et visuelles / Cocher la case « Activer les notifications visuelles pour les sons (son visuel) » et choisir un avertissement visuel / Valider par Appliquer et OK</p>	<p>Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Remplacer les sons par d'autres méthodes écrites et visuelles / Cocher la case « Activer les notifications visuelles pour les sons (son visuel) » et choisir un avertissement visuel / Valider par Appliquer et OK</p>
Sous-titres pour les messages vocaux de l'ordinateur			
Pour afficher le texte des paroles et sons que les programmes émettent			
XP	Vista	7	8
<p>Panneau de configuration / Options d'accessibilité / Son / Sons texte / Cocher la case « utiliser les sons texte » / Valider par Ok</p>	<p>Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Remplacer les sons par d'autres méthodes écrites et visuelles / Cocher la case « Activer les sous-titres pour les dialogues parlés » / Valider par Appliquer et Enregistrer</p>	<p>Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Remplacer les sons par d'autres méthodes écrites et visuelles / Cocher la case « Activer les sous-titres pour les dialogues parlés » / Valider par Appliquer et OK</p>	<p>Panneau de configuration / Options d'ergonomie / Remplacer les sons par d'autres méthodes écrites et visuelles / Cocher la case « Activer les sous-titres pour les dialogues parlés (le cas échéant) » / Valider par Appliquer et OK</p>